

Руководство по установке программного обеспечения

«Программный комплекс CommuniGate Pro ver. 6.3»
(ПО CommuniGate Pro 6.3)

Установка в Linux-совместимых операционных системах:

- Зарегистрируйтесь как суперпользователь (root).
 - При использовании Менеджера Пакетов Red Hat (файл .rpm):

```
rpm -i CGatePro-Linux-version.rpm
```
 - При использовании Менеджера Пакетов Debian (файл .deb):

```
dpkg -i CGatePro-Linux-version.deb
```
 - При использовании других систем (файл .tgz):

```
tar -xzf CGatePro-Linux-version.tgz
cd CGateProSoftware
sh install.sh
```

CommuniGate Pro будет установлен в директории /opt.

- Установщик создаст файл со сценарием автоматического запуска /etc/rc.d/init.d/CommuniGate. Для того, чтобы Сервер CommuniGate Pro начинал и прекращал работу автоматически вместе с системой, Установщик добавит ссылку на этот файл в директориях /etc/rc.d/rcn.d.
- Если на вашей системе запущен отдельно SMTP сервер/МТА (такой, как sendmail), остановите этот сервер (например, командой /sbin/chkconfig sendmail off и затем перезапустите компьютер).
- Если на вашей системе запущены POP, IMAP, или pop3d сервера, то удалите строки, описывающие эти сервера из файла /etc/inetd.conf (или поместите в начале строки символ решётка #).
- Установщик переименует программу /bin/mail в /bin/LegacyMail. В случае, если вы решите удалить CommuniGate Pro, ранее используемая почтовая программа будет переименована обратно в /bin/mail.
- Установщик создаст новое приложение /bin/mail - подмену для существующей программы mail.
- Установщик создаст "директорию данных" /var/CommuniGate, используемую Сервером по умолчанию. Вы можете переместить "директорию данных" в любое другое место. В этом случае, откройте сценарий запуска /etc/init.d/CommuniGate и внесите в него соответствующие изменения.
- Перезапустите систему или запустите сценарий запуска вручную:

```
/etc/rc.d/init.d/CommuniGate start
```
- Выполните действия «Начальной настройки», см ниже.

Установка в MS Windows-совместимых операционных системах:

- Используйте любую программу типа "unzip" для распаковки файла CGatePro-Win32-Intel-version.zip. **Эта программа должна поддерживать длинные имена файлов.**
- Некоторые "unzip" программы имеют опцию «Установить»; используйте её, если она доступна. Если опция «Установить» недоступна, просто распакуйте архив. После распаковки должна появиться папка с приложением CommuniGate Pro и программа Installer.exe. Запустите Installer.exe.
- Если сервер CommuniGate Pro уже запущен в системе, Установщик спросит у вас разрешения остановить его.
- Установщику нужно будет указать, куда поместить папку программ CommuniGate Pro и где создать папку с данными. Если ранее CommuniGate Pro уже был установлен в системе, то Установщик покажет используемые им папки, а кнопка Install будет переименована в кнопку Update.
- Нажмите на кнопку Install/Update для того, чтобы скопировать CommuniGate Pro в выбранные папки. Если папка "данных" CommuniGate Pro не существует, то Установщик создаст её.
- Информация об именах папок хранится в Системном Реестре.

Windows 200x/XP/Vista/Windows 7 и новее

Сервер Сообщений CommuniGate Pro (приложение CGStarter.exe) регистрируется в системе как *служба*, которая стартует автоматически вместе с запуском системы. Это маленькое приложение запускает CGServer.exe - непосредственное сам Сервер CommuniGate Pro. Установщик спросит вас, хотите ли вы запустить Сервер по окончании установки.

- Запустите Сервер и выполните действия «Начальной настройки», см ниже.
- *Вы так же можете запустить сервер CommuniGate Pro вручную, как "консольное приложение", запустив файл CGServer.exe. Запущенный без параметров, Сервер создаёт папку C:\CommuniGatePro и будет использовать её как "папку данных". Если вы хотите использовать другую папку, укажите параметр командной строки --Base: CGServer.exe --Base D:\OtherDirectory*

Начальная настройка

После того, как CommuniGate Pro установлен:

- Перезапустите операционную систему или запустите Сервер CommuniGate Pro вручную.
- **В течение 10 минут** зайдите на сервер через Веб Интерфейс Администратора, порт 8010, используя любой веб-браузер.
Введите следующий URL в вашем браузере:

`http://your.server.domain:8010`

где *your.server.domain* - доменное имя или IP адрес компьютера, на котором запущен Сервер CommuniGate Pro.

- Прочитайте Лицензионное Соглашение, введите желаемый пароль для пользователя postmaster, затем щёлкните по кнопке Ассерт.
- Вы будете перенаправлены на страницу Быстрый Старт. Используйте имя postmaster и введённый ранее пароль для открытия страницы.
- Продолжите настройку согласно инструкциям полной документации раздел странице «Быстрый старт».

Если вы не введёте новый пароль для пользователя postmaster в течение 10 минут, Сервер отключится. Когда вы будете готовы ввести пароль, повторите шаги, описанные выше.

Раздел документации «Миграция» может помочь вам спланировать процесс внедрения CommuniGate Pro.